

## Comment Edit V1.00



本ソフトウェアは、WireExpress /WireExpress Hi-Pot のコメントを編集するための Windows デスクトップツールです。複数の検査データの一覧表示、編集をするが可能です。

### 【ご利用について】

本ソフトウェア（以下「本ソフトウェア」）は、株式会社ナックコーポレーション（以下「当社」）により開発・所有されています。

以下に示す条件に同意する場合に限り、ユーザーは本ソフトウェアを使用できます。

### ■ 免責事項：

本ソフトウェアの使用により発生したいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。

## ■ 著作権表示：

本ソフトウェアを構成するすべてのソースコード・リソース・ドキュメントは、株式会社ナックコーポレーション に帰属し、著作権法によって保護されています。

## 【動作環境】

- Windows 10 / 11 Pro

- 管理者権限を付与して動作を推奨いたします。

アイコンを右クリック/プロパティ/互換性/管理者としてこのプログラムを実行する にチェックを入れてご利用ください。

## 【操作方法】

- Zip を解凍しソフトウェアをデスクトップなどに保存してください。

その後アイコンをダブルクリックしソフトウェアを起動してください。

- WireExpress / WireExpress Hi-Pot の検査データ(.ini)が含まれるフォルダを選択してください

- 品名、コメントが表示されます

- 検索を利用して、検査データの絞り込みが可能です

- 対象の検査データをクリックで指定します

- コメント編集欄でコメントを編集します

- 保存を押して、コメント編集を完了します

- “閉じる”ボタンでアプリケーションを終了します

\*WireExpress/ WireExpress Hi-Pot で表示ができない文字はご利用できません。

また、文字数は 40 文字までとなっています。

## 【お問合せ】

連絡先：sales2951@naccorporation.com

会社名：株式会社ナックコーポレーション

住所：〒243-0432 神奈川県海老名市中央 2-9-50 海老名プライムタワー22F

Copyright (c) 2025 NAC CORPORATION